

CASH RADAR Pro Ver5.0.1

セットアップガイド

システムのセットアップをはじめましょう

このたびは CASH RADAR Pro シリーズをご利用いただき、ありがとうございます。
こちらのセットアップガイドでは、以下の商品のセットアップ手順をご案内しています。

『CASH RADAR Pro』 『財務プロ』 『経理プロ』 『給与プロ』

■目次

【1】はじめにお読みください	
1. システムのセットアップの流れ	-1-
2. パッケージ内容のご確認	-2-
3. 月額の保守料金のご案内とお支払方法につきまして	-2-
【2】システムセットアップガイド	-3-
1. 『CASH RADAR Pro Ver5.0.1』のインストール	-5-
2. 『CASH RADAR Pro』のセンター登録	-8-
3. インストールに関する Q&A	-11-
【3】Outlook Express6.0 メールアカウント追加手順	-12-
【4】「暗号システムキー(通信セキュリティソフト)」Private-ID 梱包物およびインストール手順	-15-
【5】通信設定手順書(メール方式)	
1. 会計事務所との通信方法と設定内容	-16-
2. センター通信の設定	-18-
【6】会計データの反映	-19-



【1】はじめにお読みください

このたびは CASH RADAR Pro をご購入いただき、まことにありがとうございます。


はじめに、こちらをお読みください。

■目次

1. システムのセットアップの流れ	-1-
2. パッケージ内容のご確認	-2-
3. 月額保守料金のご案内とお支払方法につきまして	-2-

1. システムのセットアップの流れ

本システムのセットアップを、以下の流れに沿って行います。



「CASH RADAR Pro」シリーズに関するお問合せ先…株式会社エヌエムシイ サポートセンター 03-5354-5219

2. パッケージ内容のご確認

本製品には以下のものがパッケージされております。パッケージ内容をご確認ください。

- ・ 「CASH RADAR Pro ver5.0.1【企業版】CD-ROM ……1枚
CASH RADAR Pro シリーズセットアップ用の CD-ROM です。
- ・ 「シリアルナンバーのお知らせ」 ……1枚
「ユーザーID・パスワードのお知らせ」 ……1枚
「CASH RADAR Pro データ通信用メールアドレス・パスワード等のお知らせ」 ……1枚(お申し込み頂いた場合)

お客様のユーザーID・パスワードなど設定情報が記入された重要なお知らせです。紛失などなさないよう厳重に保管してください。

- ・ セットアップガイド……1部(本書)
「Outlook Express6.0 メールアカウント追加手順書」
「通信セキュリティソフト」Private-ID 梱包物およびインストール手順」
「通信設定手順書(メール方式)」
セットアップを行う際の手引きです。インストールを始める前に、必ずお読みください。
- ・ 「通信セキュリティソフト」Private-ID CD-ROM ※購入された場合のみ
- ・ 導入ガイドブック……1部
CASH RADAR Pro シリーズをご利用いただくために、システムの起動や終了方法、その他諸設定についての操作方法を説明しています。システムのご利用前に、必ずお読みください。
- ・ 給与計算システム(バンキング用データファイル作成の手引き)……1部
全銀協フォーマットのファームバンキング用データファイル作成機能についての手引きです。
- ・ 支給明細書……30枚(サンプル)
給与・賞与の支給明細書を印刷する専用用紙です。
- ・ 支給明細書封筒……2枚(サンプル)
印刷した給与・賞与の支給明細書を入れる封筒です。

3. 月額の保守料金のご案内とお支払方法につきまして

CASH RADAR Pro シリーズをご利用いただくには、月額の保守料金※が別途発生いたします。

※保守料金をお支払いいただくことで、保険料率・税率の改正、バージョンアップ等、常に最新の状態でシステムをご使用いただけます。

保守料金のお支払い方法は、インストール時に、以下のカードブランドのマークのついたクレジットカードから選択していただくかたちになります。

- ・VISA
- ・MASTER CARD
- ・JCB
- ・AMERICAN EXPRESS

新たにクレジットカードの発行をご希望の場合は、NTT グループカードの申込を受付しております。

NTTコミュニケーションズの請求書によるお支払“CoDen ペイメント”をご希望の場合は、別途所定の書面での申込が必要となります。

詳細はご担当事務所または弊社商品管理担当(TEL:03-5354-5204)までお問い合わせください。

※ 接続方法に「ダイヤルアップ接続:NMCITY センター」を選択している場合、月1時間まで無料、以降1分毎3円の通信料が発生します。(電話料金は含んでおりません。)通信料は、月額の保守料金と合わせてご請求させていただきます。

【2】システムセットアップガイド

■目次

インストール前にご確認下さい	-4-
1. 『CASH RADAR Pro Ver5.0.1』のインストール	-5-
2. 『CASH RADAR Pro』のセンター登録	-7-
3. インストールに関する Q&A	-11-

【動作環境】

●対応 OS (2009年10月現在)	MicroSoft Windows98 (SE) MicroSoft WindowsME MicroSoft Windows2000 Professional MicroSoft WindowsXP Home (SP3) ※ただし Enterprise Edition、64ビット版を除く MicroSoft WindowsXP Professional (SP3) ※ただし Enterprise Edition、64ビット版を除く MicroSoft WindowsVista (SP2) ※ただし Vista Enterprise Edition、64ビット版を除く MicroSoft Windows7 ※ただし Enterprise Edition、64ビット版を除く
●CPU	Pentium266Mhz 同等以上 (WindowsXP 以降の場合は PentiumⅢ500Mhz 同等以上推奨)
●メモリ	64MB 以上 (ただし、WindowsXP=512MB 以上、WindowsVista=1GB 以上を推奨)
●ディスクドライブ	CD-ROM ドライブ必須/FD ドライブ推奨
●ハードディスク	インストール時おおよそ 400MB 以上の空き容量が必要 データ管理領域として 50~100MB の空き容量が必要
●ディスプレイ	推奨解像度 800×600、1,024×768
●マウス	対応 OS にて正常に動作するもの
●日本語変換システム	本製品には含まれておりません。MS-IME をご用意ください。
●WWW ブラウザ	Microsoft Internet Explorer6.0 以上推奨
●メールソフト	MAPI 対応のメールソフト (Microsoft Outlook Express 推奨)
●プリンタ	対応 OS にて正常に動作するもの
●通信機器	インターネットへの接続が可能な環境が必須 通信先会計事務所サーバとの通信が、ダイヤルアップ接続方式の場合は下記機器が必須 ・公衆回線の場合…モデム (通信速度 33.6Kbps 以上が必要) ・ISDN 回線の場合…ターミナルアダプタ (または TA 機能つきルータ)

■弊社システム(※)のご利用に際しましての、お客様の個人情報の登録につきまして

※ 弊社システムとは、CASH RADAR シリーズ、CASH RADAR Pro シリーズ (NMCITY センターのホームページ作成のご利用など含む)をあらわします。

弊社システムのご利用に際しまして、システムのメンテナンスやサポートなどサービスの提供と情報の案内、およびシステムのご利用料金の請求を目的に、お客様の個人情報を登録していただく必要がございます。

お客様の個人情報は、弊社個人情報保護方針に基づき適切に取り扱わせていただきます。

株式会社エヌエムシイの個人情報保護方針は、以下の URL に掲載されています。

<http://www.nmc-van.co.jp/privacy.html>

個人情報保護方針についてのお問い合わせは、E-mail: privacy@nmc.ne.jp までお願いいたします。

お客様の登録情報の変更と問合せ先につきまして

決済情報を含むお客様の登録内容に関するお問い合わせは、以下の問合せ先までお願いいたします。

株式会社エヌエムシイ

会計事業部商品管理

TEL: 03-5354-5204

※ CASH RADAR Pro のセットアップの際に登録されたお客様の情報 (決済情報を除く) は、CASH RADAR Pro の「メンテナンス」メニュー「利用者管理」画面にて内容の変更・登録が行えます。

株式会社エヌエムシイ

【インストール前にご確認下さい】

□ 通信環境・セキュリティ対策

CASH RADAR Pro は通信を行うソフトです。インターネットができる環境、および十分なセキュリティ環境をご用意下さい。

また、会計事務所と通信を行う場合、通信先会計事務所のサーバ環境によっては下記いずれかのダイヤルアップ環境が必要となりますので、事前にご確認下さい。

- ・公衆回線の場合…モデム(通信速度 33.6Kbps 以上が必要)
- ・ISDN 回線の場合…ターミナルアダプタ(または TA 機能つきルータ)

なお、ご使用のセキュリティソフトによっては CASH RADAR Pro の通信が遮断されてしまう場合があります。当 CD-ROM の起動メニュー【各種手順書・申請書】に、セキュリティソフトの設定手順書を掲載しておりますのでご参照下さい。

CASH RADAR Pro サポートページ【 <http://www.nmc.ne.jp/crp/download/> 】にも掲載しております。

CASH RADAR Pro 通信動作検証済みセキュリティソフト

シマンテック	(ノートン)インターネットセキュリティ 2010
マカフィー	McAfee インターネットセキュリティ 2010
トレンドマイクロ	ウイルスバスター2010
ソースネクスト	ウイルスセキュリティ ZERO ◆

(◆)ウイルスセキュリティ ZERO に関しては、設定を施しても通信エラーが回避できない場合がございます。

□ インストールにより追加・変更される環境

CASH RADAR Pro Ver5.0.1 をインストールすると、コンピュータに以下の環境が追加・変更されます。

CASH RADAR Pro	¥Program Files、並びに¥Program Data にインストール
AccessRuntime	※Vista=Access2003Runtime ¥Program Files¥Microsoft Office にインストール ※Vista 以外=Access97Runtime ¥Program Files¥NMC¥Cash にインストール
ODBC	ODBC3.51 をインストール レジストリに ODBC データソースの設定情報を記述。
BDE5.2	¥Program Files¥Common Files¥Borland Shared にインストール

上記と同様のプログラムを使用している他社製品と競合する可能性があります。ご利用のソフト会社にご確認下さい。

□ Microsoft Office 2007 をご使用のお客様へ

Microsoft[Office2007] がインストールされている端末において、CASH RADAR Pro をインストールした際にエラーが発生するケースが報告されております。詳細は以下をご覧ください。

- ・Office2007 搭載端末への CRPro インストールにつきまして(CASH RADAR Pro サポートページ)

<http://www.nmc.ne.jp/crp/osirase/SN071220-2.htm>

- ・既定の日本語入力システムを Windows Vista 標準の Microsoft IME に設定する方法(Microsoft ホームページ)


<http://support.microsoft.com/kb/932104/ja/>

1. 『CASH RADAR Pro ver5.0.1』のインストール

- <必要なもの> ・ CASH RADAR Pro Ver5.0.1 企業版 CD-ROM
 ・ シリアルナンバーのお知らせ用紙


□ コンピュータに「CASH RADAR Pro」CD-ROM(Ver5.0.1)をセットします。

～Vista をご利用の場合～



CD-ROM をドライブにセットすると、左の確認メッセージが表示されます。

『CRLauncher.exe の実行』を選択してください。



1. 『CASH RADAR Pro - Install Launcher』画面が表示されます。

[CASH RADAR Pro Ver5.0.1]をクリックします。

～Vista をご利用の場合～




ユーザーアカウント制御 メッセージが表示されます。

『続行(C)』を選択してください。


CASH RADAR Pro セットアップガイド




- 『CASH RADAR Pro セットアッププログラムへようこそ』画面が表示されます。
[次へ(N)]をクリックします。



- 『CASH RADAR Pro 使用許諾書』画面が表示されます。
内容を確認して、[はい(Y)]をクリックします。



- 『インストール先の選択』画面が表示されます。
インストール先のドライブを選択します。
通常はそのまま[次へ(N)]をクリックします。
※Cドライブの容量が不足してインストールを行えない場合などは、Dドライブを選択してください。
※ご利用のコンピュータにDドライブがない場合は、Cドライブを選択してください。



- 『インストール内容の確認』画面が表示されます。
インストール内容を確認して、[次へ(N)]をクリックします。




6. 『セットアップステータス』表示され、インストールが始まります。

※セットアップステータスの終了後もインストールが続きます。インストールが完了するまで、コンピュータの操作を行わないでください。

ご利用のコンピュータのスペックなどにより、お時間がかかる場合がございます。


～Vista をご利用の場合～



【セキュリティ警告】

発行者が次であると主張する証明機関から証明書をインストールしようとしています。

このダイアログが表示された場合は、『はい(Y)]を選択して下さい。



7. 『インストールの終了』画面が表示されます。[完了]をクリックするとコンピュータを再起動します。


引き続き『CASH RADAR Pro』のセンター登録を行ってください。

※[完了]ボタンが出て、解凍画面が表示されているうちは画面が閉じるまでお待ち下さい。


2. 『CASH RADAR Pro』のセンター登録




1. コンピュータの再起動後、『シリアルナンバーの入力』画面が表示されます。
「CASH RADAR Pro お客様情報(ユーザーID・パスワードのお知らせ)」に記載されている基本シリアルナンバーを入力して、[次へ(F8)]をクリックします。



2. 『接続方法の選択①』画面が表示されます。
接続方法を選択して、[次へ(F8)]をクリックします。
※接続タイプは、ADSL などをご利用されている場合の「LAN 接続」、「ダイヤルアップ接続-NMCITYセンター」、及び既にご利用されているダイヤルアップ接続がある場合は、既存のダイヤルアップ接続が表示され選択可能です。



3. 『設定内容の確認』画面が表示されます。
設定内容を確認して、[送信(F8)]をクリックします。



4. 『送信のため NMCITY センターに接続します。よろしいですか?』という確認メッセージが表示されますので、通信環境を確認して、[はい(Y)]をクリックします。

- 『会社情報の設定』画面が表示されます。
必要事項を入力して、[次へ(F8)]をクリックします。

- 『お支払い方法の選択』画面が表示されます。
お支払い方法を選択して、[次へ(F8)]をクリックします。

※Coden で申込をされる場合は、NTT グループカードを選択して下さい。

- 『お支払いカードの入力』画面が表示されます。
必要事項を入力して、[次へ(F8)]をクリックします。
続けて『接続方法の選択②』を行い、NMCITY センターに情報を登録します。

※Coden の場合は、カード番号はオール 0、有効期限は翌月、代表者氏名を入力して下さい。

□接続方法を選択して、再度通信を行います。

8. 『代表利用者の設定』画面が表示されます。
代表利用者の設定を行い、[次へ(F8)]をクリックします。

9. 『オプション登録(シリアルナンバーの入力)』画面にて、「CASH RADAR Pro お客様情報(ユーザーID・パスワードのお知らせ)」にオプションシリアルナンバーが記載されている場合は入力して、[次へ(F8)]をクリックします。

続けてオプションの情報を NMCITY センターに登録します。通信の確認メッセージが表示されましたら、[はい(Y)]をクリックします。

10. 『オプション登録(結果確認)』画面が表示されます。
内容を確認して、[次へ(F8)]をクリックします。


11. 『ご利用手続終了』画面が表示されます。
[完了(F2)]をクリックします。

3. インストールに関する Q&A

Q1. 普段使っているインターネットへの接続方法で、『CASH RADAR Pro』のセンター登録を行いたい。

A1. 『接続方法の選択①』、『接続方法の選択②』画面の接続タイプで選択可能です。


ADSL、光ファイバー通信などコンピュータと通信機器を LAN ケーブルで接続されている場合は「LAN 接続」を、ダイヤルアップ接続をご利用の場合は表示されている既存のダイヤルアップ接続を選択してください。



Q2. 『CASH RADAR Pro』のオプションを追加したい。

※オプションのシリアルナンバーのセンター登録を途中で中止した。再度登録を行いたい。


A2. コンピュータに「CASH RADAR Pro」【企業版】CD-ROM をセットして以下1, 2の作業を行ってください。



1. 『ようこそ』画面が表示されます。

変更(M)にチェックをつけて、[次へ(N)]をクリックします。

※使用中のプログラムが無いことを確認してください。



2. 『ご利用申込み』画面が表示されます。

[次へ(F8)]をクリックします。

続いて本手順書 5 ページの 10. 『オプション登録(シリアルナンバーの入力)』画面が表示されますので、「CASH RADAR Pro お客様情報(ユーザーID・パスワードのお知らせ)」に記載のオプションシリアルナンバーを入力して、センター登録を行ってください。

【3】 Outlook Express6.0 メールアカウント追加手順書

■このたびは CASH RADAR Pro シリーズ」ご利用いただき、ありがとうございます。

本システムをご利用いただくにあたりまして、NMCITY センターよりお客様にメールアカウントを発行しております。

お客様がご利用のメールソフトにメールアカウントを追加することで、発行されたメールアカウントを利用して、電子メールの送受信を行うことができます。

※ 上記メールアカウントには、サポートセンターなど NMC からのお知らせをはじめ、**重要なお知らせ**が到着致します。メールアカウントの追加を行っていただきますようお願いいたします。

※ 弊社以外のインターネットサービスプロバイダ(以下 ISP と表記)をご利用の場合、ご利用の ISP の迷惑メール対策によりメール送信が行えない場合がございます。その場合はご利用の ISP の送信(SMTP)サーバにて設定を行うか、ご利用の ISP 指定の設定に変更してください。詳細は弊社サポートページの下記のページを参照ください。

“迷惑メール対策に伴う送信メール設定の変更につきまして” http://www.nmc.ne.jp/crp/osirase/SN060801_2.htm

■本手順書では、代表的なメールソフトとして「Outlook Express6.0」へのメールアカウントの追加手順をご案内します。

■ご準備いただくもの。

メールアカウントの追加には、商品に同梱されている「ユーザーID・パスワードのお知らせ」が必要となります。



1. Outlook Express を起動します。スタートボタンをクリックして開き、プログラム(P)をクリックします。表示されたプログラムから Outlook Express をクリックします。



2. Outlook Express が起動したら、[ツール(T)]タブをクリックして開き、[アカウント(A)]をクリックします。



3. インターネットアカウントが開いたら、[メール]タブをクリックして開きます。続いて[追加(A)]ボタンをクリックして、メニューより[メール(M)]をクリックします。


4. インターネット接続ウィザードが起動します。「表示名」欄に入力された名前は、送信先においてメールの差出人として表示されます。表示名を確認して、[次へ(N)]をクリックします。



5. 続いて電子メールのアドレスを入力します。「ユーザーID・パスワードのお知らせ」のユーザーIDに記入されているメールアドレスを入力して、[次へ(N)]をクリックします。

※メールアドレスはユーザーID につづけて「@ma.nmc.ne.jp」を付加したものです。

(例) 「ma****@ma.nmc.ne.jp」



6. 続いて電子メールサーバ名を入力します。

電子メールサーバの種類:「POP3」
受信メール(POP3)サーバ:「ma.nmc.ne.jp」
送信メール(SMTP)サーバ:「ma.nmc.ne.jp」 ※

- ※ 弊社以外の ISP をご利用の場合は、ISP の迷惑メール対策によりメールが送信できない場合がございます。ご利用の ISP の送信メール(SMTP)サーバを入力するか、ISP 指定の設定を行ってください。




正しく入力されていることを確認して、[次へ(N)]をクリックします。

■参考

Outlook Express 以外のメールソフトでの設定の際には、下記の内容をご参照ください。

名称	入力する内容	他のメールソフトでの名称の例
電子メールアドレス	「ユーザーID・パスワードのお知らせ」を参照ください。	・Mail アドレスなど
アカウント名	上記メールアドレスの@以降を除いたもの。メールアドレスが「ma****@ma.nmc.ne.jp」の場合は、「ma****」	・ユーザーID、・Mail アカウント名 ・アカウントID など
パスワード	「ユーザーID・パスワードのお知らせ」を参照ください。	・メールアカウントパスワードなど
POP サーバ	「ma.nmc.ne.jp」	・メールサーバ、・受信メール(POP3 または IMAP)サーバなど
SMTP サーバ	「ma.nmc.ne.jp」	・送信メールサーバ

※(例)Microsoft Outlook では、「ツール」タブから「サービス」を選択し、インターネットメールを追加して設定を行います。




7. 続いてインターネットメールログオンを入力します。アカウント名(A)に「ユーザーID・パスワードのお知らせ」のユーザーID に記入されているメールアドレスの@よりも前の値が入力されているのを確認します。パスワード(P)に「ユーザーID・パスワードのお知らせ」に記入されているパスワードを入力してください。正しく入力されていることを確認して、[次へ(N)]をクリックします。

※ アカウント名が正しく表示されていない場合は、[<戻る(B)]をクリックして電子メールアドレス画面まで戻り、入力されているメールアドレスが正しいか確認してください。

※ パスワードは、大文字・小文字が区別されますのでご注意ください。



8. [完了]をクリックして画面を閉じます。



9. インターネットアカウントに、アカウント「ma.nmc.ne.jp」が追加されていることを確認して、[閉じる]をクリックします。

以上で設定は終了です。

【4】「暗号システムキー(通信セキュリティソフト)」Private-ID 梱包物およびインストール手順

1. 梱包物

●CD-R: 1 枚 ●パラメータカード: 1 枚 (Public-ID<ユーザー名>、インストールキーが記載されています)

※会計事務所とのデータ通信を行わない場合は、インストール不要です。

2. 通信セキュリティソフトのインストール方法

■管理者権限のあるユーザーにてログオンし、通信セキュリティソフト(CD-ROM)を CD ドライブにセットします。


※Vista をご利用の際は、「ユーザーアカウント制御」が表示されますので、「許可」をクリックしてから行ってください。




1. 「Private ID インストール時の注意事項」が表示されたら、[Continue]をクリックします。

～ ウィンドウが自動起動しない場合 ～


- ①[マイコンピュータ](◇)をダブルクリック
◇Vista の場合は[コンピュータ]
- ②CD-ROM のアイコンを右クリックし、[開く]
- ③ウインドウ内の下記ファイルを右クリック
KPSSetup.exe
- ④[開く]をクリック(◇)
◇Vista の場合は[管理者として実行]をクリック



2. 「処理を選択してください」が表示されたら、「Private ID のインストール」を選択し、[NEXT]をクリックします。



3. 「インストールキー、Public ID の入力」が表示されたら、付属の Private-ID 用パラメータカードを参照して、インストールキーと Public ID を入力し、[NEXT]をクリックします。



4. 「ディレクトリの指定」が表示されたら、ディレクトリは初期表示のまま、[Install]をクリックします。
インストールが完了すると「処理は正常に終了しました」という終了メッセージが表示されますので、[OK]をクリックします。
CD ドライブから「通信セキュリティソフト」CD-ROM を取り出します。

【5】通信設定手順書(メール方式)

1. 会計事務所との通信方法と設定内容

- (1) CASH RADAR Pro を起動します。
- (2) 「メンテナンス」→「システム管理」→「端末設定」の順にクリックして画面を開きます。
- (3) 通信設定タブをクリックして、設定を行います。

The screenshot shows the 'Terminal Settings' window with the following configuration:

- 会計事務所との通信環境:** 常時接続(ADSL・光ファイバー等)
- メール通信:** する
- 接続先サーバID:** 99999 - 9999 - 9999
- ダイヤルアップ接続:**
 - 会計事務所電話番号: (empty)
 - リダイヤル回数: 3 回
 - リダイヤル間隔: 10 秒
- メール送受信 (暗号キー導入必須):**
 - 送信用メールアドレス (データ送信専用): ao000000@ao.nmc.ne.jp
 - 受信用メールアドレス (データ受信専用): eu000000@eu.nmc.ne.jp
 - POPサーバアドレス: eu.nmc.ne.jp
 - POPサーバユーザID: eu000000
 - POPサーバパスワード (*表示): ****
 - SMTPサーバアドレス: eu.nmc.ne.jp

The keyboard shortcut bar at the bottom includes: ESC 終了, F1 ヘルプ, F2 登録, F3, F4 検索, F5 表示, **F6 標準**, F7, F8, F9, F10.

■通信設定画面と設定内容

項目	設定内容
① 会計事務所との通信環境	通信環境にあわせて「常時接続」か「ダイヤルアップ」を選択します。 ※次項「■お客様の通信環境と通信方法」を参照ください。
② メール通信	「する」を選択します。常時接続では自動的に「する」が選択されます。
③ 接続先サーバID	会計事務所様のサーバIDを入力します。
④ ダイヤルアップ接続	設定不要です。(設定できなくなります)
⑤ 通信オプション	ダイヤルアップ接続時のリダイヤルに関する情報を入力します。 常時接続では設定できません。
⑥ メール送受信	メール通信で使用するメール情報を入力します。 ※詳細は下記「メール送受信」の入力内容につきましてを参照ください

※:「メール送受信」の入力内容につきまして

項目	入力内容
送信用メールアドレス	会計事務所サーバのメール通信用アドレスです。会計事務所様に送付しております「メール通信用メールアドレスのお知らせ」に記載されています。
受信用メールアドレス	添付の「メール通信用メールアドレス・パスワード等のお知らせ」に書かれた同項目の内容を入力してください。
POP サーバアドレス	同上
POP サーバユーザ ID	同上
POP サーバパスワード	同上
SMTP サーバアドレス	同上

※ご利用のプロバイダ様によってはデータ送信時に『メール送信時にエラーが発生しました。通信設定や通信回線を確認して下さい。E3033』というエラーメッセージが表示される場合がございます。上記エラーメッセージが表示された場合は、**[F6 標準]**ボタンをクリックして、その後**[F2 登録]**をクリックして登録してから再度送信を行って下さい。

■お客様の通信環境と通信方法

お客様の環境により、以下の通信方法から選択となります。

1. ダイヤルアップ接続の場合

通信環境	通常の電話、または ISDN による通信環境しか存在せず、インターネットに接続する環境が存在しない。または、既にダイヤルアップでインターネットに接続している環境の場合。
通信概要	インターネット環境にダイヤルアップを行い、NMC センターのメールサーバを経由して、データのやり取りを行います。 ダイヤルアップ先は、「利用者管理」-「ネットワーク設定情報」で設定されている場所となります。

2. 常時接続の場合

通信環境	フレッツ ISDN や ADSL、光ファイバー等により、インターネットに常時接続可能な環境の場合。 ※LAN ケーブルでコンピュータと通信機器を接続されている場合
通信概要	ダイヤルアップは行わず、NMC センターのメールサーバを経由して、データのやり取りを行います。


※ この設定は、会計事務所との通信を行わない場合は不要です。

2. センター通信の設定

NMCITY センターとの通信設定は、CASH RADAR Pro のセットアップ時に選択した通信方法で行われます。

変更される場合は以下の手順で行ってください。

- (1)CASH RADAR Pro を起動します。
- (2)「メンテナンスメニュー」→「利用者管理」→「システム設定」タブをクリックして開きます。
- (3)ネットワーク接続情報から接続タイプ変更します。



※接続タイプは以下の通信方法から選択となります。

1. LAN 接続の場合

通信環境	フレッツ ISDN や ADSL、光ファイバー等により、インターネットに常時接続可能な環境の場合。 ※LAN ケーブルでコンピュータと通信機器を接続されている場合
------	--

2. ダイヤルアップ接続-NMCITY センターの場合

通信環境	通常の電話、または ISDN による通信環境しか存在せず、インターネットに接続する環境が存在しない。または、既にダイヤルアップでインターネットに接続している環境の場合。
------	--

3. ダイヤルアップ接続-***** (お客様がご利用のダイヤルアップ名)の場合

通信環境	通常の電話、または ISDN による通信環境しか存在せず、既にダイヤルアップでインターネットに接続している環境の場合。
------	---

【6】 会計データの反映

CASH RADAR Pro のインストールが完了しましたら、会計データを反映させた上で運用を開始します。
データの反映方法はお客様の運用状況により異なりますので、サポート会社(会計事務所様)にご確認下さい。

■ EU 渡し

FD やフラッシュメモリ等を使用して、会計事務所で作成したデータを反映させる方法です。

http://www.nmc.ne.jp/crp/download/eu_pas.pdf (会計事務所→企業版端末 EU 渡し手順書)

CASH RADAR Pro メインメニュー[インターネット]ボタンから起動する【CASH RADAR Pro サポートページ】の“手順書・申請書”に掲載されております。

また、CASH RADAR ProVer5.0.1CD-ROM 起動メニュー【各種手順書・申請書】にも掲載されております。

■ 一括受信

通信で、会計事務所で作成したデータを反映させる方法です。

http://www.nmc.ne.jp/crp/download/bat_rec.pdf (会計事務所→企業版端末 一括受信手順書)

CASH RADAR Pro メインメニュー[インターネット]ボタンから起動する【CASH RADAR Pro サポートページ】の“手順書・申請書”に掲載されております。

また、CASH RADAR ProVer5.0.1CD-ROM 起動メニュー【各種手順書・申請書】にも掲載されております。

■ 新規作成

会計事務所ではデータを作成せず、新規にデータ作成する方法です。

<http://www.nmc.ne.jp/crp/manual/index.html> (操作マニュアル)

CASH RADAR Pro メインメニュー[インターネット]ボタンから起動する【CASH RADAR Pro サポートページ】の“操作マニュアル”に掲載されております。

また、CASH RADAR ProVer5.0.1CD-ROM 起動メニュー【各種手順書・申請書】にも掲載されております。

<操作マニュアルにつきまして>

CASH RADAR Pro の操作マニュアルはインターネット、及び CD-ROM に PDF ファイルで掲載されております。

インターネット ~CASH RADAR Pro サポートページ

<http://www.nmc.ne.jp/crp/index.html>

(CASH RADAR Pro メインメニュー[インターネット]ボタンからも起動できます)

CD-ROM

CASH RADAR ProVer5.0.1CD-ROM から自動起動するメニュー画面の【各種手順書・申請書】ボタン

以上